

## Thunderbird 設定方法

2015年3月1日以降に新たなメールデータを送受信する方法について記載しております。  
対象: 会員メールをご自身のPCのメールソフトウェアで送受信する方

会員メールを初めてご利用される方は、「新規アカウント追加」をご覧ください、  
Thunderbirdの設定をしてください。

2015年3月1日の会員メールシステム切替え前から会員メールを使用している場合は、  
「新たなメールの送受信方法」をご覧ください、設定変更してください。

## 新規アカウント追加

2015年3月1日以降に初めて会員メールを使用する場合は、こちらをご覧ください。

Thunderbirdを起動します。



2. 以下のような画面が表示されたら、[メールアドレスを設定する] をクリックします。

新しいメールアドレスをみたい方

日本公認会計士協会

いくつかのプロバイダとの提携により、Thunderbird が新しいメールアドレスを提供します。利用可能なメールアドレスを検索するため、ご氏名または好きな言葉を上のテキストボックスに入力してください (半角英数字のみ)。

gandi.net

検索語句は、利用可能なメールアドレスを見つける目的で Mozilla (プライバシーポリシー) とサードパーティのメールプロバイダ gandi.net (プライバシーポリシー, サービス利用規約) に送信されます。

3. 「メールアドレス設定」の画面が表示されたら、以下のように設定します。

メールアドレス設定

あなたのお名前: 公認 太郎 受信者に表示される名前です。

メールアドレス: example@ms01.jicpa.or

パスワード: .....

パスワードを記憶する

あなたのお名前	相手に表示される名前
メールアドレス	会員メールアドレス
パスワード	会員メールパスワード
パスワードを記憶する	チェックを入れる

設定したら、[続ける]をクリックします。

#### 4. 「メールアカウント設定」画面で、以下のように設定します。


受信サーバ	プルダウンメニュー	「POP3」を選択
	サーバのホスト名	pop.ms.jicpa.or.jp
	ポート番号	995
	SSL	「SSL/TLS」を選択
	認証方式	「通常のパスワード認証」を選択

送信サーバ	サーバのホスト名	smtp.ms.jicpa.or.jp
	ポート番号	465
	SSL	「SSL/TLS」を選択
	認証方式	「通常のパスワード認証」を選択


ユーザ名	受信サーバ	会員メールアドレス
	送信サーバ	会員メールアドレス

設定したら、[完了] をクリックします。

## 5. メールアカウントを選択し、右クリックし「設定」を選択します。



枠内より、確認する送信(SMTP)サーバを選択し、[編集]をクリックします。



6. 「送信(SMTP)サーバ」の画面で、以下のように設定します。

設定

説明: 日本公認会計士協会

サーバ名: smtp.ms.jicpa.or.jp

ポート番号: 465 デフォルト: 465

セキュリティと認証

接続の保護: SSL/TLS

認証方式: 通常のパスワード認証

ユーザ名: example@ms01.jicpa.or.jp

キャンセル OK

#### 設定

説明	-
サーバ名	smtp.ms.jicpa.or.jp
ポート番号	587

#### セキュリティと認証

接続の保護	「なし」を選択
認証方式	「通常のパスワード認証」を選択
ユーザ名	会員メールアドレス

設定したら、[OK]をクリックします。

7. 「アカウント設定」の画面に戻り、[OK]をクリックします。

▼ example@ms01.jicpa.or.jp

- サーバ設定
- 送信控えと特別なフォルダ
- 編集とアドレス入力
- 迷惑メール
- ディスク領域
- 開封確認
- セキュリティ
- ▼ ローカルフォルダ
  - 迷惑メール
  - ディスク領域
- 送信 (SMTP) サーバ

複数の着出人情報を管理している場合、使用する送信 (SMTP) サーバをこのリストから選択できます。"デフォルトサーバを使用する"を選択すると、このリストのデフォルトサーバを使用します。

example@ms01.jicpa.or.jp - smtp.ms.jicpa.or.jp

追加...  
編集...  
削除  
デフォルトに設定

説明: <なし>  
サーバ名: smtp.ms.jicpa.or.jp  
ポート: 465  
ユーザ名: example@ms01.jicpa.or.jp  
認証方式: 通常のパスワード認証  
接続の保護: SSL/TLS

アカウント操作

キャンセル OK


以上で、アカウントの設定は完了です。

# 新たなメールの送受信方法


2015年3月1日以前から会員メールを使用している場合は、こちらをご覧ください、設定を変更してく

Thunderbirdを起動します。

1. メニューのツールから「アカウント設定」を選択してください。



2. 以下のような画面が表示されたら、[サーバ設定] を選択し、以下のように設定します。




セキュリティ設定を以下の様に設定してください。

ポート	995
認証方式	「SSL/TLS」を選択
接続の保護	「通常のパスワード認証」を選択

設定したら、[続ける]をクリックします。

3. 左の一覧から [送信 (SMTP) サーバ] を選択し、以下の操作をおこないます。



4. 「送信(SMTP)サーバ」の画面で、以下のように設定します。

**設定**

説明:

サーバ名:

ポート番号:  デフォルト: 465

**セキュリティと認証**

接続の保護:

認証方式:

ユーザ名:

#### 設定


説明	-
サーバ名	smtp.ms.jicpa.or.jp
ポート番号	465

#### セキュリティと認証

接続の保護	「SSL/TLS」を選択
認証方式	「通常のパスワード認証」を選択
ユーザ名	会員メールアドレス

設定したら、[OK]をクリックします。

5. 「アカウント設定」の画面に戻り、[OK]をクリックします。



以上で、アカウントの設定は完了です。