

WindowsLiveメール 設定方法

2015年3月1日以降に新たなメールデータを送受信する方法について記載しております。

対象:会員メールをご自身のPCのメールソフトウェアで送受信する方

会員メールを初めてご利用される方は、「新規アカウント追加」をご覧いただき、WindowsLiveメールの設定をしてください。


2015年3月1日の会員メールシステム切替え前から会員メールを使用している場合は、「新たなメールの送受信方法」をご覧いただき、設定変更してください。

新規アカウント追加


2015年3月1日以降に初めて会員メールを使用する場合は、こちらをご覧ください。

WindowsLiveメールを起動します。

1. [アカウント] [電子メール]の順にクリックします。




2. 「自分の電子メールアカウントを追加する」の画面で、以下のように設定します。



電子メールアドレス	会員メールアドレス
パスワード	会員メールパスワード
パスワードを保存する	チェックを入れる
表示名	相手に表示される名前
手動でサーバー設定を構成する	チェックを入れる

設定したら、[次へ] をクリックします。

3. 「サーバー設定を構成」の画面で、以下のように設定します。



受信サーバ情報


サーバーの種類	「POP」を選択
サーバーのアドレス	pop.ms.jicpa.or.jp
ポート	995
セキュリティで保護された接続(SSL)が必要	チェックを入れる
次を使用して認証する	「クリアテキスト」を選択
ログオンユーザー名	会員メールアドレス

送信サーバ情報

サーバーのアドレス	smtp.ms.jicpa.or.jp
ポート	465
セキュリティで保護された接続(SSL)が必要	チェックを入れる
認証が必要	チェックを入れる

設定したら、[次へ] をクリックします。

4. 「電子メールアカウントが追加されました」の画面が表示されたら、[完了]をクリックします。




以上で、アカウントの設定は完了です。

新たなメールの送受信方法


2015年3月1日以前から会員メールを使用している場合は、こちらをご覧いただき、設定を変更してください。

WindowsLiveメールを起動します。

1. アカウントを選択し[右クリック] [プロパティ]の順にクリックします。



2. 「プロパティ」画面の「詳細設定」で、以下のように設定します。



サーバポート番号

送信メール(SMTP)	465
このサーバーはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要	チェックを入れる
受信メール(POP3)	995
このサーバーはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要	チェックを入れる

設定したら、[OK] をクリックします。

以上で、アカウントの設定は完了です。